FZ-M1Jシリーズ Intel® RealSense™3Dカメラ搭載モデル (Windows 10 (64bit)) RS 温度監視ユーティリティインストール手順書

2019/06/04

本書では、上記機種に RS 温度監視ユーティリティをインストールする手順について説明します。

【ご注意】

 インストールプログラムを実行する際は、必ず「コンピューターの管理者」の権限のユーザー でログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者 の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【方法】

RS 温度監視ユーティリティのインストールは下記の流れで行います。

- 1. RS 温度監視ユーティリティのバージョン確認
- 2. インストールプログラムのダウンロードと展開
- 3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
- 4. ソフトウェアのインストール

1. RS 温度監視ユーティリティのバージョン確認

- (1) 次の手順で PC 情報ビューアーを起動します。
 - 1 画面の左下の (スタートボタン)をクリックします。
 - ② [Panasonic PC 設定ユーティリティ]をクリックします。
 - ③ [サポート]タブの[システム情報]から、[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。
- (2) [プログラム 2]をクリックし、「RS 温度監視ユーティリティ」のバージョンを確認します。

トードディスク使用状況 PC使用状況 バッテリー使用状況	電源オプション SM	BIOSデ・	
ドライバー プログラム 1 プログラム 2 フ	プログラム3 セッ	ットアッブ	
名称	バージョン	1	
Intel® Integrated Sensor Solution	3.0.14.3056		
Microsoft VC++ redistributables repacked.	12.0.0.0		
System Interface Manager	V15.04L15 M0	V15.04L15 M00	
インテル® チップセット デバイス ソフトウェア	10.1.1.38		
Common Components for Panasonic PC (x64)	V6.00L1 0 M00		
Intel(R) Trusted Connect Service Client x86	1.47.715.0	-	
RS温度監視ユーティリティ	V2.00L11 M00	_	
Intel(R) Processor Graphics	21.20.16.4821		
Realtek High Definition Audio Univer	6.0.1.7926		
テハイス制御エーティリティ Common Commonstants for Domonomia DO	VI.UZLIU MUU		
Common Components for Panasonic PC	VO.OULTO MOU	~	
<		>	
保存(S) バージョン(A)		

※RS 温度監視ユーティリティのバージョンが、下記のバージョンになっている場合は、本バージョンのソ フトウェアに更新する必要はありません。

V2.00L15 M00

※RS 温度監視ユーティリティがリストにない場合、本バージョンのソフトウェアをインストールする必要 はありません。

2. インストールプログラムのダウンロードと展開

RS 温度監視ユーティリティをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラム をダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。 掲載されているプログラム:

rstmpmon_d20194344.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成 しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフ ォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:¥util2¥rstmpmon が設定されていま す。)「OK」をクリックしてください。

(4)しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

- (1) 次の手順でコントロールパネルを開きます。
 - ① 画面の左下の (スタートボタン)をクリックします。
 - ② [Windows システムツール][コントロールパネル]をクリックします。
- (2) コントロールパネルの[プログラムのアンインストール]をクリックし、プログラム一覧から 「RS温度監視ユーティリティ」を選択します。
- (3) ダブルクリックして画面の指示に従ってアンインストールを実行します。

<u>4. ソフトウェアのインストール</u>

以下の手順にしたがって、RS 温度監視ユーティリティをインストールしてください。

- (1)【2. インストールプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー(標準では c:¥util2¥rstmpmon)内の、setup.exeをダブルクリックします。
 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい]をクリックします。
- (2) 画面の指示に従って操作し、インストールを開始します。
- (3)「InstallShield ウィザードの完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。
- コンピューターが再起動し、RS 温度監視ユーティリティのインストールが完了します。
- (4)【1.RS 温度監視ユーティリティのバージョン確認】の手順で、RS 温度監視ユーティリティのバージョンが、下記のバージョンになっていることを確認してください。

V2.00L15 M00