

Synaptics指紋センサー搭載モデル
(Windows 10 (64bit))
EVE FA Standalone for Panasonic インストール手順書

2017/05/16

本書では、上記機種に EVE FA Standalone for Panasonic をインストールする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


【方法】

EVE FA Standalone for Panasonic のインストールは下記の流れで行います。


1. 指紋ドライバーと EVE FA Standalone for Panasonic のバージョン確認
2. インストールプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
4. ソフトウェアのインストール

1.指紋ドライバーと EVE FA Standalone for Panasonic のバージョン確認

(1) 次の手順で PC 情報ビューアーを起動します。

- ① 画面の左下の (スタートボタン)をクリックします。
- ② [Panasonic]の[PC 情報ビューアー]をクリックします。


(2) [ドライバー]をクリックし、「Synaptics FP Sensors (WBF) (PID=0010)」が存在していることを確認します。



※ドライバーが存在していない場合は、EVE FA Standalone for Panasonic のインストール対象機種ではありません。

※EVE FA Standalone for Panasonic をインストールされていない場合は、以下(3)の手順は不要です。【2. インストールプログラムのダウンロードと展開】へ進んでください。

(3) [プログラム 2]をクリックし、「EVE FA Standalone for Panasonic」のバージョンを確認します。



※EVE FA Standalone for Panasonic が表示されていない場合は、EVE FA Standalone for Panasonic はインストールされていません。

※EVE FA Standalone for Panasonic のバージョンが、下記のバージョンになっている場合は、本バージョンのソフトウェアに更新する必要はありません。

3.3.5.29421

2. インストールプログラムのダウンロードと展開


EVE FA Standalone for Panasonic をインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：

fgrprint_d20165468.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:¥util10_a0¥fgrprint」が設定されています。）「OK」をクリックしてください。

(4) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。



3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

※EVE FA Standalone for Panasonic をインストールされていない場合は、この手順は不要です。

【4. ソフトウェアのインストール】へ進んでください。

以下の手順にしたがって、EVE FA Standalone for Panasonic をアンインストールしてください。

(1) 次の手順で「プログラムと機能」を開きます。

- ① 画面の左下の (スタートボタン) をクリックします。
- ②  (設定ボタン) をクリックします。
- ③ [アプリ] をクリックします。
- ④ ウィンドウ上端をダブルクリックして画面を最大表示させた後、右上の「関連設定」にある「プログラムと機能」を選択します。

(2) プログラム一覧から

「EVE FA Standalone for Panasonic (x64) x.x.x.xxxx」を選択します。

(x.x.x.xxxxxはバージョン番号)

(3) ダブルクリックして画面の指示に従ってアンインストールを開始します。

(4) 指紋データなどのユーザー情報を、後で利用する場合は、次のメッセージが表示されたら[いいえ]を選択してください。完全に削除する場合は[はい]を選択してください。



(5) 処理が完了するとコンピューターの再起動を求められるので[はい]をクリックします。


これでアンインストールは完了です。

4. ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、EVE FA Standalone for Panasonic をインストールしてください。

(1) 【1. インストールプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\¥util10_a0¥fgrprint）内の、FSAInstaller_x64_3.3.5.29421 をダブルクリックします。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(2) 次のメッセージが表示されたら[はい]を選択してください。



(3) 画面の指示に従って操作し、インストールを開始します。

(4) 「InstallShield ウィザードの完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

(5) コンピューターの再起動を求められるので[はい]をクリックします。

以上で EVE FA Standalone for Panasonic のインストールは完了です。